


Pager pour Système de guidage Saisie dans WinFAP

Mode d'emploi des mutations pour les sapeurs-pompiers (RM)


Version	Date	Remarques / Genre de modification
1.0	09.05.2018	Document de base
1.1	11.04.2019	Nouvelle mise en page, actualisation complétée du système d'alarme et envoyer le système d'alarme à la Centrale d'engagement, ainsi que présentation de la rubrique «Aide»
1.2	09.10.2019	Mutation des adresses du Système de guidage
1.3	05.08.2020	Compléter l'indicatif du numéro

Pager pour Système de guidage (p.ex. DiCal-RED), saisie dans WinFAP


1. Sélectionner le module principal «Organisation» dans WinFAP.
2. Ouvrir l'onglet «Système d'alarme».
3. Actualiser le système d'alarme en cliquant sur le symbole de la cloche, flèche à gauche. Les données sont maintenant chargées par la centrale d'engagement alarme.
4. Une fois l'actualisation du système d'alarme réussie, supprimer le message de statut par clic sur «OK».



5. Passer au module principal «Personne».
6. Clic sur «Nouveau».
7. Attribuer un nom et un prénom au participant:
Les composants du nom sont toujours: **(Système de guidage) (Nom du sapeur-pompier) et (SP ou CSP)**.
Le prénom contient le **numéro d'appel du pager** avec l'indicatif 074 (n° à dix chiffres) avec des espaces (format 074 XXX XX XX), et la **description** du véhicule entre parenthèses en cas de besoin par exemple (TP).
Exemple:
Nom Système de guidage Muster SP
Prénom 074 999 99 99 (TP)
8. Enregistrer.




9. Passer à l'onglet «Complément».
10. Oter la coche sur «Entrée». Dans le cas contraire, ce participant technique sera compté comme membre actif des SP. Le fait d'ôter la coche n'a pas d'influence sur l'alarme.
11. Enregistrer.




12. Passer à l'onglet «Périphériques».
13. Saisir le nouveau périphérique: sélectionner Pager.



14. Cliquer sur l'onglet «Appareil» pour l'ouvrir.



15. Saisir le numéro d'appel du pager avec l'indicatif 074 (n° à dix chiffres) avec des espaces (exemple 074 999 99 99).
16. Contrôler si la case «Moyen d'alarme» est cochée.
17. Cocher «FDM-Pager» sous «Média de transfert».
18. Enregistrer.



WinFAP - Périphériques

Fichier Affichage Données Aide

Modules supplémentaires

- Décompte
- Périphériques**
- Plan d'entretien
- Actualités
- Echange de fichiers
- HELP
- CodX Support

Données du périphérique Mes données

[Pager de Système de guidage Muster SP 074 999 99 99 (TP)]

Mandant: Blümlialp (Feuerwehr)

Type: Pager

Désignation: [Pager de Système de guidage Muster SP 074]

Statut: [v]

Propriétaire: Système de guidage Muster SP 0

Moyen d'alarme: ☒

Priorité d'alarme: 1

Média de transfert:

- ☐ Langue (voix)
- ☒ Texte (SMS,...)
- ☐ GSM prio
- ☒ FDM-Pager

Numéros:

Désignation	Numéro/adresse	Complé...	Complé...
Numéro d'appel	074 999 99 99	A	
Code de légitimation			
1. numéro de téléphone ...		A	
Numéro du périphérique			
Numéro de série			

Enregistrer


Réinitialiser

Nouveau

Supprimer

Imprimer

19. Cliquer sur la flèche gauche ou sur le carré bleu pour retourner aux modules principaux.



WinFAP - Périphériques

Fichier Affichage Données Aide

Modules supplémentaires

- Décompte
- Périphériques**
- Plan d'entretien
- Actualités
- Echange de fichiers
- HELP
- CodX Support

Données du périphérique Mes données

[Pager de Système de guidage Muster SP 074 999 99 99 (TP)]

Mandant: Blümlialp (Feuerwehr)

Type: Pager

Désignation: [Pager de Système de guidage Muster SP 074]

Statut: [v]

Propriétaire: Système de guidage Muster SP 0

Moyen d'alarme: ☒

Priorité d'alarme: 1

Média de transfert:

- ☐ Langue (voix)
- ☒ Texte (SMS,...)
- ☐ GSM prio
- ☒ FDM-Pager

Numéros:

Désignation	Numéro/adresse	Complé...	Complé...
Numéro d'appel	074 999 99 99	A	
Code de légitimation			
1. numéro de téléphone ...		A	
Numéro du périphérique			
Numéro de série			

Enregistrer

Réinitialiser

Nouveau

Supprimer


Imprimer

Remarque:

?

20. Passer au module principal «Personne».


21. Ouvrir l'onglet «Alerte» dans le participant.



22. Ouvrir «Planification».

23. Attribuer le participant dans le Système de guidage en cochant la case correspondante du groupe d'alarme désiré.

24. Enregistrer.




Remarque 1: Pour que le Système de guidage puisse aussi être fourni avec les coordonnées lorsque seul le groupe de compétence intervient après un entretien conférence, le participant doit aussi être attribué au groupe d'alerte «Info zu Kompetenzgruppe».

Remarque 2: Aucun Système de guidage n'est attribué dans le groupe Alarme de secours. Si une alerte est déclenchée, seul les effectifs «Voice» seront alarmés (téléphone fixe et téléphone mobile).


25. Changer vers le module principal «Organisation».

26. Ouvrir l'onglet «Système d'alarme».

27. Cliquer sur le symbole de la cloche, flèche à droite, envoyer les mutations à la centrale d'engagement.



28. On peut vérifier si les données ont été transmises à la centrale d'engagement alarme en cliquant sur «Configuration préparée». C'est là que la date et l'heure d'envoi s'affichent.



Les données sont transmises le lendemain matin au système d'alarme de la Poca bernoise.

Remarque: Nous recommandons de procéder aux actualisations et aux mutations du système d'alarme et de les envoyer à la centrale d'engagement entre 9 h et minuit.

Aides aussi disponibles ici:

WinFAP Aides de travail et eLearning AIB

www.gvb.ch

Service spécialisé Alarme

www.police.be.ch/alarme

Courriel Service spécialisé Alarme

alarmierung@police.be.ch